



## Configurar o Windows Live Mail

Siga o procedimento abaixo:

- Abra o Windows Live Mail;
- Clique em "Contas" e selecione "Email";



- Na nova janela, preencha os campos com seu endereço de e-mail, senha e nome de exibição;
- Marque a Opção “Configurações do servidor manualmente”;
- Depois clique em “Avançar”



Windows Live Mail

## Adicione contas de email

Se você possui um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.  
[Entrar no Windows Live](#)

Endereço de email:  
  
[Obter um endereço de email do Windows Live](#)

A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo  
Hotmail  
Gmail  
entre outros.

Senha:  
  
☒ Lembrar esta senha


Nome para exibição nas mensagens enviadas:

☐ Tornar esta minha conta de email padrão

☒ Definir configurações do servidor manualmente

Cancelar Avançar

- Insira as informações dos “Servidores” de Entrada e Saída e marque a Opção: “Requer Autenticação” no servidor de Saída.
- Servidor de entrada de emails (POP3): mail.seudominio.com.br
- Servidor de saída de emails (SMTP): mail.seudominio.com.br
- Depois Clique em Avançar



**Defina as configurações do servidor**  
Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

<b>Informações do servidor de entrada</b>	<b>Informações do servidor de saída</b>
Tipo de servidor: <input type="text" value="POP"/>	Endereço do servidor: <input type="text" value="mail.seudominio.com.br"/>
Endereço do servidor: <input type="text" value="mail.seudominio.com.br"/>	Porta: <input type="text" value="25"/>
Porta: <input type="text" value="110"/>	<input type="checkbox"/> Requer uma conexão segura (SSL)
<input type="checkbox"/> Requer uma conexão segura (SSL)	<input checked="" type="checkbox"/> Requer autenticação
Autenticar usando: <input type="text" value="Texto não criptografado"/>	
Nome de usuário de login: <input type="text" value="contato@seudominio.com.br"/>	

Cancelar Voltar Avançar

- Na tela de Configuração de conta de email, clique em “Avançar “ e Conclua a Configuração.

